
2단계 인증 관리자 매뉴얼

Nmail PHP 3

패스코리아넷

<https://www.passkorea.net>

2025.11.19

도메인 - 2단계 인증 서비스 사용


웹메일에 서버 관리자로 로그인하여 **[메일서버관리] - [도메인관리]** 메뉴를 클릭하세요.
 사용할 도메인의 **[수정]** 버튼 클릭하면 수정 화면이 열립니다.

[서비스 설정]에서 “2단계 인증 서비스”를 ‘사용가능’으로 변경하고,
 화면 하단의 **[수정]**버튼을 클릭하면 해당 도메인은 2단계 인증 기능을 사용할 수 있게 됩니다.

[서비스 설정]	
※ 설정 변경시 '신규가입'하는 회원에게만 적용되며, 기존회원들은 [회원관리]에서 따로 변경하셔야 합니다.	
SMTP 서비스	<input checked="" type="radio"/> 사용가능 <input type="radio"/> 사용불가 ➤ 아웃룩 등의 메일클라이언트에서 '메일보내기'시 사용되는 서비스입니다. 웹메일만 사용하도록 제한할때 '허용안함'으로 설정합니다.
POP3 서비스	<input checked="" type="radio"/> 사용가능 <input type="radio"/> 사용불가 ➤ 아웃룩 등의 메일클라이언트에서 '메일받기'시 사용되는 서비스입니다. 웹메일만 사용하도록 제한할때 '허용안함'으로 설정합니다.
메일포워딩 서비스	<input checked="" type="radio"/> 사용가능 <input type="radio"/> 사용불가 ➤ 받는 메일들을 특정 주소로 전달할 수 있는 서비스입니다. 단, 스팸을 포함한 모든 메일을 전달하기 때문에 다음, 네이버 등의 스팸 IP 차단정책을 펼치고 있는 곳의 주소를 지정하면 메일서버가 스팸IP로 등록되는 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 일부 사용자들에게는 편리한 기능이지만 '불특정 다수'에게 웹메일을 제공하여 문제 발생의 소지가 있는 경우에는 서비스를 제한하는 것이 좋습니다.
2단계 인증 서비스	<input checked="" type="radio"/> 사용가능 <input type="radio"/> 사용불가 ➤ 웹메일 로그인시, 2단계 인증에 사용되는 서비스입니다. 2단계 인증을 사용할때 '사용가능'으로 설정합니다. 단, SMTP/POP3는 2단계 인증을 지원하지 않습니다.
대용량첨부 서비스	<input checked="" type="radio"/> 사용가능 <input type="radio"/> 사용불가 ➤ 대용량첨부는 메일내에 파일을 첨부하지 않고, 다운로드 링크만 보내게 됩니다. 주의) 서버의 용량/트래픽/부하가 늘어날 가능성을 염두에 두셔야 합니다.

회원 - 2단계 인증 개별 설정

1. [메일서버관리] - [전체회원관리] 메뉴를 클릭하세요.
2. 적용하고자 하는 회원 이름을 클릭하여, 2단계 인증 설정 창을 엽니다.



3. 2단계 인증 필수 여부를 **필수사용**, 2단계 인증 기능을 필수사용으로 체크한 후 **[수정]** 버튼을 클릭합니다.

▶ 관리자메뉴 >> 회원관리 >> 2단계 인증 설정

※ 웹메일 로그인시 2단계 인증 및 기기 관리 (단, SMTP/POP3는 2단계 인증 지원하지 않음)

회원정보	엔메일 <postmaster@pc.mail.passkorea.net>
2단계 인증 필수여부	<p>● 필수사용 ○ 선택사용</p> <p>☞ 필수사용 - 설정후 첫 로그인시 [2단계 인증 등록] 진행 필수</p> <p>☞ 선택사용 - 설정후 첫 로그인시 [2단계 인증 등록] '다음에 등록' 가능 - 사용자가 [환경설정 - 2단계 인증 설정]에서 '사용 여부' 선택 가능</p>
2단계 인증 사용여부	<p>● 2단계 인증 사용 ○ 2단계 인증 생략</p> <p>☞ '사용'일때만 로그인시 [2단계 인증] 진행</p>
2단계 인증자 등록	등록되지 않음

수정 창닫기

- 2단계 필수 사용 체크시 '**사용자 화면**'에서는 아래와 같이 보입니다.

환경설정 >> 2단계 인증 설정

※ 웹메일 로그인시 2단계 인증 및 기기 관리 (단, SMTP/POP3는 2단계 인증 지원하지 않음)

2단계 인증	인증자 등록일 : 2025-11-19 15:56:21 <input type="button" value="인증자 재설정"/> <input type="button" value="인증자 삭제"/> ➡ 휴대폰 교체 등으로 기존 인증자를 초기화해야할 경우, 재설정하거나 삭제하면 됩니다.
2단계 인증 필수	관리자가 보안 강화를 위해 2단계 인증을 사용하도록 설정해두었습니다. (생략 불가)

1. 2단계 인증 필수여부가 '필수사용'일 경우

- 2단계 인증 등록 방법 페이지에서 저장하지 않을 경우 로그인을 할 수 없습니다.

2. 2단계 인증 필수여부가 '선택사용'일 경우

- 2단계 인증 등록 방법 페이지에서 다음에 저장시 2단계 인증을 저장하지 않고 로그인할 수 있습니다.

3. 2단계 인증 사용여부, '2단계 인증 사용'일 경우


- 2단계 인증 필수 여부와 관계없이 2단계 인증을 거쳐야만 로그인할 수 있습니다.

4. 2단계 인증 사용여부, '2단계 인증 생략'일 경우

- 2단계 인증 필수 여부에 상관없이 2단계 인증을 사용하지 않고 로그인을 합니다.

회원 - 2단계 인증 일괄 설정

1. [메일서버관리] - [전체회원관리] - [계정 보안 관리] 메뉴를 클릭하세요.
2. 적용하고자 하는 회원을 [체크]합니다.
3. [부가 기능]의 2단계 인증 **사용/사용안함**, 2단계 인증 **필수/선택**을 클릭하여 일괄 변경합니다.
: 2명 이상의 계정을 일괄 처리할 때 사용합니다.




1. **2단계 인증 필수사용** - 필수로 변경시 로그인 할 때 2단계 인증을 등록해야 메일을 사용할 수 있게 됩니다.
2. **2단계 인증 선택사용** - 선택으로 변경시 로그인 할 때 2단계 인증을 등록하지 않아도 메일을 사용 할 수 있게 됩니다.
3. **2단계 인증 사용** - 사용함으로 변경시 로그인 할 때 2단계 인증을 사용하게 됩니다.
4. **2단계 인증 생략** - 사용안함으로 변경시 로그인 할 때 2단계 인증을 사용하지 않게 됩니다.

회원 - 2단계 인증 초기화 방법

2단계 인증 초기화는 사용자가 `기기 분실 및 기타 사유`로 OTP 정보를 분실하여 접속할 수 없을 경우에 사용합니다. OTP 정보를 다시 설정을 할 수 있도록, 2단계 인증 사용을 위해 등록한 QR 코드 및 등록 정보를 초기화합니다.

1. [메일서버관리] - [전체회원관리] 메뉴를 클릭하세요.
2. 적용하고자 하는 이름을 클릭하여, 2단계 인증 설정 창을 엽니다



3. **[2단계 인증자 삭제]** 버튼을 클릭하여 초기화하면, 사용자가 로그인시 OTP 정보를 다시 등록 할 수 있습니다.

▶ 관리자메뉴 >> 회원관리 >> 2단계 인증 설정

※ 웹메일 로그인시 2단계 인증 및 기기 관리 (단, SMTP/POP3는 2단계 인증 지원하지 않음)

회원정보	엔메일 <postmaster@pc.mail.passkorea.net>
2단계 인증 필수여부	<p>○ 필수사용 ● 선택사용</p> <p>⇒ 필수사용 - 설정후 첫 로그인시 [2단계 인증 등록] 진행 필수</p> <p>⇒ 선택사용 - 설정후 첫 로그인시 [2단계 인증 등록] '다음에 등록' 가능 - 사용자가 [환경설정 - 2단계 인증 설정]에서 '사용 여부' 선택 가능</p>
2단계 인증 사용여부	<p>○ 2단계 인증 사용 ● 2단계 인증 생략</p> <p>⇒ '사용'일때만 로그인시 [2단계 인증] 진행</p>
2단계 인증자 등록	<p>등록일 : 2025-11-21 15:26:12 등록 IP : 127.0.0.1</p> <p>2단계 인증자 삭제</p> <p>⇒ 사용자 휴대폰 교체 등으로 2단계 인증이 불가하여, 초기화 요청시 삭제. 삭제후 첫 로그인시 [2단계 인증 등록] 진행 가능.</p>

수정

창닫기